

安装指南

Ubuntu搜狗输入法安装指南

搜狗输入法已支持Ubuntu1604、1804、1910、2004、2010


各系统安装步骤可能略有不同

1、添加中文语言支持

打开 系统设置——区域和语言——管理已安装的语言——在“语言”tab下——点击“添加或删除语言”



弹出“已安装语言”窗口，勾选中文（简体），点击应用



回到“语言支持”窗口，在键盘输入法系统中，选择“fcitx”



注：

如果在键盘输入法系统中，没有“fcitx”选项时，建议先打开终端手动安装fcitx：

```
sudo apt-get install fcitx
```

等安装成功之后再执行上述步骤

点击“应用到整个系统”，关闭窗口，重启电脑



2、通过命令行安装搜狗输入法

```
sudo dpkg -i sogoupinyin_版本号_amd64.deb
```

注：

如果安装过程中提示缺少相关依赖，则执行如下命令解决：


```
sudo apt -f install
```

3、注销计算机即可正常使用搜狗输入法

Ubuntu20.04安装搜狗输入法步骤


1、更新源

在终端执行 `sudo apt update`




2、安装fcitx输入法框架


1. 在终端输入 sudo apt install fcitx



2. 设置fcitx为系统输入法

点击左下角菜单选择语言支持，将语言选择为fcitx（如下图二）





3. 设置fcitx开机自启动

在终端执行sudo cp /usr/share/applications/fcitx.desktop /etc/xdg/autostart/

```
ubuntu@ubuntu: /usr/share/applications
ubuntu@ubuntu:/usr/share/applications$ sudo cp /usr/share/applications/fcitx.desktop /etc/xdg/autostart/
[sudo] password for ubuntu:
ubuntu@ubuntu:/usr/share/applications$
```


4. 卸载系统ibus输入法框架

在终端执行sudo apt purge ibus

```
ubuntu@ubuntu: /usr/share/applications
ubuntu@ubuntu:/usr/share/applications$ sudo cp /usr/share/applications/fcitx.desktop /etc/xdg/autostart/
[sudo] password for ubuntu:
ubuntu@ubuntu:/usr/share/applications$ sudo apt-get purge ibus
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package 'ibus' is not installed, so not removed
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  ibus-data python3-ibus-1.0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
ubuntu@ubuntu:/usr/share/applications$
```

3. 安装搜狗输入法

1. 在官网下载搜狗输入法安装包，并安装，安装命令 sudo dpkg -i 安装包名




2. 安装输入法依赖

在终端执行

```
sudo apt install libqt5qml5 libqt5quick5 libqt5quickwidgets5 qml-module-qtquick2
```


```
sudo apt install libgsettings-qt1
```





4. 重启电脑、调出输入法

1. 重启电脑

2. 查看右上角，可以看到“搜狗”字样，在输入窗口即可且出搜狗输入法。



3. 没有“搜狗”字样，选择配置，将搜狗加入输入法列表即可



至此，搜狗输入法安装完毕

